メーラー 設定マニュアル

Ver. 1.0

2010/02/10

はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンでメールを送受信するための代表的な設定方法を 説明します。

メールアドレス及びホームページ領域の作成・削除・パスワード変更等についてはユ ーザーツール利用マニュアルをご参照ください。

メールアドレスの転送設定、自動応答設定については、メールアカウント管理パネル 利用マニュアルをご参照ください。

目次

はじめに
Windows Live $\checkmark - \mu$ for Windows 4
Outlook 2007 for Windows 11
Outlook Express 6.0/5.5/5.0 for Windows
Outlook 2003 for Windows 23
Mail for MacOSX

Windows Live $\varkappa - \mu$ for Windows

Windows メールを起動し、[ツール]から[アカウント]をクリックします。

ール(T) メッセージ(M) ヘルプ(H) 送受信(S)	•
すべて同期(Z)	
Windows アドレス帳(C) 差出人をアドレス帳に追加する(D) Windows カレンダー(L)	Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+L
メッセージ ルール(R)	+
ニュースグループ(W)	Ctrl+W
アカウント(A)	
迷惑メールのオプション(J) オプション(O)	

[インターネットアカウント]画面が表示されますので、[追加]ボタンをクリックします。

インターネット アカウント 電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するには、[追加] をクワ アカウントやニュースグループを編集、エクスポート、 副除するには、対象をク	メ リックします。追加した リックしてから、希望の	① [追加]ボタンをクリックします
 動作をクリックします。 メール (限定) mail.ドメイン名(既定) お客様のメールアドレス ニュース マイクロソフトコミュニティ(既定) msnews.microsoft.com ディレクトリサービス 	追加(A) 削除(B) プロパティ(P) 既定に設定(D) インポート(I) エクスポート(E)	
	順番の設定(<u>S</u>) 開びる	

[電子メールアカウント]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

アカウントの種類の選択 追加するアカウントの種類を選択してください。	①[電子メールアカウント]を選択 します
■ ■オメール アカウント = ユースグルーブ アカウント = ティレクトリ サービス	②[次へ]ボタンをクリックします
アカウントのセットアップに必要な情報 次へ(N) キャンセル	

[表示名] に任意の名前を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。

表示名(Q):	名前 電子メールを送信するとき 名前を入力してください。	に、名前が [差出人] のフィールドに表示されます。表示する	▲ ①[表示名]にお客様のお名前等 を入力します
	表示名(D): <u>電子メール アカウントの</u> (f	お客様のお名前 例: Taro Chofu 戦について	②[次へ]ボタンをクリックします

[電子メールアドレス]にお客様のメールアドレスを入力し、[次へ]ボタンをクリックします。



各項目に入力し、[次へ]ボタンをクリックします。



[ユーザー名]にお客様のメールアドレス、[パスワード]にお客様のパスワードを入力し、[次 へ]ボタンをクリックします。



[今は電子メールをダウンロードしない] にチェックを入れ、[完了]ボタンをクリックします。

② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ③ ② ③ ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③	①[今は電子メールをダウンロー ドしない]にチェックを入れます
セットアッフを売すするのに必要な用機がすべて入力されように。 これらの設定を保存して電子メールをダウンロートするにやったが了をクリックしてください。 図 今は電子メールをダウンロードしない	②[完了]ボタンをクリックします
第7(F) キャンセル	

作成したアカウントを選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。

[サーバー]タブを選択し、[このサーバーは認証が必要]にチェックが入っていることを確認し、[設定] ボタンをクリックします。

pop.ドメイン名プロパティ	
全役 サーバー 計画 詳細語文定 サーバー 計画 「 1	①[サーバー]タブを選択します
受信メール サーバーの種類(<u>M</u>): POP3 受信メール (POP3)(<u>I</u>): pop.ドメイン名 送信メール (SMTP)(<u>U</u>): smtp.ドメイン名	②[このサーバーは認証が必要] にチェックが入っていることを確 認します
受信メール サーバー ユーザー名(A): お客様のメールアドレス	
	③[設定]ボタンをクリックします
 ▽パスワードを保存する(<u>4</u>) □ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(<u>5</u>) 送信メール サーバー ▽ このサーバーは認証が必要(<u>V</u>) 設定(E) 	
OK キャンセル 適用(A)	

[送信メールサーバー] 画面が表示されますので、[受信メールサーバーと同じ設定を使用 する]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

送信メール サーバー	①[受信メールサーバーと同じ設 定を使用する]を選択します
 ○ 次のユーザー名とパスワードでログオンする(Q) ユーザー名(E): パスワード(P): 	②[OK]ボタンをクリックします
 ・⑦パスワードを保存する(<u>W</u>) ・ ・セキュリティで保護されたパスワード認証プログオンする(<u>S</u>) ・ OK ・キャンセル 	

[詳細設定]タブを選択します。[送信メール(SMTP)]に 587 と入力し、[OK]ボタンをクリック します。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ </th <th>①[詳細設定]タブを選択します</th>	①[詳細設定]タブを選択します
サーバーのポート番号 送信メール (SMTP)(<u>O</u>): 587 □ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>Q</u>)	②[送信メール(SMTP)]に 587 と入 カします
受信メール (POP3)(<u>1</u>): 110 □ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>C</u>) サーバーのタイムアウト	③[OK]ボタンをクリックします
短い 長い 1分 送信	
配信 「サーバーにメッセージのコピーを置く(<u>L</u>)	
 □ サーバーから削除する(R) 5 ○ 日後 □ [ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(Y) 	
OK キャンセル 適用(A)	

先ほど作成したアカウントを選択し、[規定に設定]ボタンをクリックします。[閉じる] ボ タンをクリックします。

ここまででアカウントの設定は終了です。 (メール送受信をお試しください。)

Outlook 2007 for Windows

Microsoft Outlook 2007 を起動し、[ツール]から[アカウント設定]をクリックします。

[アカウント設定]画面が表示されますので、[新規]をクリックします。

アカウント設定	
電子メール アカウント アカウントを追加または剤除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。	① [新規]をクリックします
電子メール データファイル RSS フィード Cf Geronit リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
名前 種類 (mail.ドメイン名 POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)	
開US(Q)	

[新しい電子メールアカウントの追加]画面が表示されますので、[Microsoft Exchange、POP3、 IMAP、または HTTP]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

新しい電子メール アカウントの追加 電子メール サービスの選択	<u>*</u>
 Microsoft Exchange, POP3, IMAP、 または HTTP(M)/ 利明していたんしタースカットサービス プロババダ (ISP) または細胞の Macrosoft Exchange サーバービス 売りバイダ (ISP) または細胞の Macrosoft 	① [Microsoft Exchange、POP3、 IMAP、またはHTTP]を選択します
● その他(3) 以下に表示されている種類のサーバーに接続します。 Outlook Mobile Service (テキストメッセージング)	
	②[次へ]ボタンをクリックします
〈 戻る(B) 次へ(M) 〉 [**>tzi/

[サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する]にチェックを入れ、[次へ]ボ タンをクリックします。

自動アカウント セットアップ			×	
				①[リーハー設定または追加の
名前(<u>)</u>):	俯 Eiji Yasuda			サーバーの種類を手動で構成す
電子メール アドレス(E): [例: eiji@contoso.com			る]にチェックを入れます
パスワード(P):				0107 277 27(108)
//// TORED/03(D/ [インターネット サービス プロバイダから提供されたパスワー	-ドを入力して(ださい。		
				②[次へ]ボタンをクリックします
▼サーバー設定または追加のサ	ナーバーの種類を手動で構成する(M)			
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャ	ンセル	

[インターネット電子メール]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

各項目に入力し、[詳細設定]ボタンをクリックします。

[インターネット電子メール設定]画面が表示されますので、[送信サーバー]タブを選択し、[送 信サーバー(SMTP)は認証が必要]にチェックを入れます。[受信メールサーバーと同じ設定 を使用する]を選択します。

[詳細設定]タブを選択し、[送信サーバー(SMTP)]に 587 と入力します。[OK]ボタンをクリックします。

電子メールアカウントの画面に戻りますので、[次へ]ボタンをクリックします。

インターネット電子メール 電子メール アカウントを	設定 を使用するには、以下の項目をすべて設定し	.TC1#2100	×	「次へ]ボタンをクリック」ます
ユーザー情報		アカウント設定のテスト		[次へ] ホランをフララフしよう
名前(Y):	お客様のお名前	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行う		
電子メール アドレス(E):	お客様のメールアドレス	ことをお勤約します。テストを実行するには「アカワント設 定のテスト]をかりっかします(ネットワークに接続されている ※悪いたります)		
サーバー情報				
アカウントの種類(A):	POP3	アカワント設定のテストロ		
受信メール サーバー():	pop.ドメイン名			
送信メール サーバー (SMTF	P)(①): smtp.ドメイン名			
メール サーバーへのログオ	ン情報			
アカウント名(山):	お客様のメールアドレス			
パスワード(<u>P</u>):	****			
	▼パスワードを保存する(R)			
■メールサーバーがセキュ」 に対応している場合には、	リティで(呆護されたパスワード認証(SPA) 、チェック ボックスをオンにしてください(@)	[詳細設定(<u>M)</u>		
		< 戻る(B) 次へ(N) >	キャンセル	

[完了]ボタンをクリックします。

新しい電子メール アカウントの		
	セットアップの完了 コーナー・バッチューラー・ショーナー・フォーン サインショー た	① [完了]ボタンをクリックします
	アカンアのビジアアクルと思義に育動が多くしていたい。 ウィザードを開じるには、「死了」を勿りかしてください。	
	¥	
	〈 戻る(因) (荒了)	

先ほど作成したアカウントを選択し、[規定に設定] ボタンをクリックします。[閉じる] ボタンをクリックします。

ここまででアカウントの設定は終了です。 (メールの送受信をお試しください。)

Outlook Express 6.0/5.5/5.0 for Windows

Outlook Express を起動し、[ツール]から[アカウント]をクリックします。

[インターネット アカウント]画面が表示されますので、[メール]タブを選択します。[追加] ボタンをクリックして その中の[メール]を選択します。

フを選択します
タンをクリックし、
ール」を選択しま

[インターネット 接続ウィザード]画面が表示されますので、[表示名]に任意の名前等を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

インターネット接続ウィザード			
名前 電子メールを送信するとき ください。	ギ(こ、名前が [送信者] のフィールド(こ表示されます。表示	する名前たもうして	①[表示名]にお客様の名前等を 入力します
表示名①:	お客様のお名前 例:Taro Chofu		②[次へ]ボタンをクリックします
	< 戻る(B) 沐へ(₩> = +>±ル	

[電子メールアドレス]にお客様のメールアドレスを入力します。

インターネット接続ウィザード	
インターネット電子メール アドレス	①[電子メールアドレス]にお客様
電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。	のメールアドレスを入力します
電子メール アドレス(E): お客様のメールアドレス 例: t-chofu@microsoft.com	例: user@a011. broada. jp
	②[次へ]ボタンをクリックします
(戻る(B))(次へ(U))	++>121

各項目に入力し、 [次へ]ボタンをクリックします。

[アカウント名]にお客様のメールアドレス、[パスワード]にお客様のパスワードを入力 し、[次へ]ボタンをクリックします。

インターネット 接続ウィザード X インターネット メール ログオン インターネット サービス プロバイダから提供されたアカウントをおよびパスワードを入力してください。 アカウント名(4): お客様のメールアドレス	①[アカウント名]にお客様のメー ルアドレスを入力します 例: user@a011. broada. jp
パスワード(P): マパスワードを保存する(W) メール、アカウンドにアクセスするときに、インターネット サービス プロバイダがセキュリティで保護されたパスワ ード認証 USPA)を必要としている場合は「セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA)を使用する」 本がにしてなせい	②[パスワード]にお客様のパスワ ードを入力します
こうしていていている □セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA)を使用する(S) < 戻る(B) 次へ(N) キャンセル	③[次へ]ボタンをクリックします

[完了]ボタンをクリックします。

今作成したアカウントを選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。

インターネット アカウント	? 🛛	
すべて メール ニュース ディレクトリ サービス		①アカウントを選択します
アカウント 種類 接続 pop.ドメイン名 メール 使用可能な接続 mailドメイン名 メール(既定) 使用可能な接続	<u>用印味(R)</u> プロパティ(<u>P)</u>	©,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	既定(こ設定(型)	
	エクスポート(E)	②[プロパティ]ボタンをクリックし
	順番の設定(5)	ます
	閉じる	

[プロパティ]画面が表示されますので、[サーバー]タブを選択します。[このサーバーは認証 が必要]にチェックを入れ、[設定]ボタンをクリックします。

😭 pop. ドメイン名 ወታወለታィ 🛛 🕐 🔀]
全般 サーバー シュー ビヤユリフィ 言手が回家足	①[サーバー]タブを選択します
サーバー情報	
受信メール サーバーの種類(<u>M</u>): POP3	
受信メール (POP3) (D: pop.ドメイン名	②[このサーバーは認証が必要]
送信メール (SMTP)(U): smtp.ドメイン名	にチェックを入れます
受信メール サーバー	
アカウント名(C): お客様のメールアドレス	
パスワード(<u>P):</u> ****	(3) 設定」ボタンをクリックします
✔パスワードを保存する。	
□ セキュリティで保護されたパスワード認証でロクオンする(S)	
送信メール サーバー	
●このサーバーは認証が必要(2) 設定(2)	
OK キャンセル 適用(A)	

[送信メールサーバー]画面が表示されますので、[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

送信メール サーバー ? 🔀	
ログオン情報 受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U))次のアカウントとパスワードでログオンする(Q) 	①[受信メールサーバーと同じ設 定を使用する]を選択します
アカウント名(©): パスワード(P): ✓ パスワードを保存する(W)	②[OK]ボタンをクリックします
 セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S) OK キャンセル 	

[プロパティ] 画面が表示されますので、[詳細設定]タブを選択します。[送信メール(SMTP)] に 587 と入力し、[OK]ボタンをクリックします。

先ほど作成した、アカウントを選択し、[規定に設定] ボタンをクリックします。[閉じる] ボタンをクリックします。

インターネット アカウント すべて メール ニュース ディレクトリ サービス アカウット	② ≥ 追加(A) →	①アカウントを選択しますボタン
Cop ドメイン名 スール (使用可能な接続 Gmail.ドメイン名 メール(既定) 使用可能な接続	プロパティ(P)	をクリックします
	エクスポート(E) 順番の設定(S) 閉じる	②[既定に設定]ボタンをクリックし ます
		③[閉じる]ボタンをクリックします

Outlook 2003 for Windows

Microsoft Outlook 2003を起動し、[ツール]から[電子メール アカウント]をクリックします。

[電子メール アカウント]画面が表示されますので、[新しい電子メールアカウントの追加]を 選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

電子メール アカウント	×	3
	このウィザードでは、Outlook が使用する電子メール アカウントとディレ クトリの設定を変更できます。 電子メール の 断しい電子メール アカウントの道加(2) の 既なの電子メール アカウントの道加(2)	①[新しい電子メールアカウントの 追加]を選択します
	ディレクトリ 新しいディレクトリやアドレス帳の追加(D) 以存のディレクトリやアドレス帳の表示と変更(L) 	②[次へ]ボタンをクリックします
	< 戻5(B) 次へ(U)> 開じる(Q)	

[POP3]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

各項目に入力し、[詳細設定]ボタンをクリックします。

፹ ቶ ላ – ル ア ታሳ ን ኦ	
	 ①以下を参考に、お客様の情報を入力します
J-J 体報	 キャンパリンよう 名前:お客様のお名前 電子メール アドレス:お客様 メールアドレス 例: user@a011. broada. jp アカウント名:お客様メールア ドレス 例: user@a011. broada. jp パスワード:お客様パスワード (2[受信メールサーバー(POP3)] にメールサーバ名を入力します 例: a011p. broada. jp ③[送信メールサーバー(SMTP)] にメールサーバ名を入力します 例: a011s. broada. jp ④[詳細設定]ボタンをクリックします す

[インターネット電子メール設定]画面が表示されますので、[送信サーバー]タブを選択しま す。[送信サーバー(SMTP)は認証が必要]にチェックを入れ、[受信メールサーバーと同じ設 定を使用する]を選択します。

[詳細設定]タブを選択します。[送信サーバー(SMTP)]に 587 と入力し、[OK]ボタンをクリックします。

インターネット電子メール設定		
全般 送信サーバー 接続 詳細設定	ſ	①[詳細設定]タブを選択します
サーバーのボート番号		
受信サーバー (POP3)型: 110 「このサービー(the 号化さわた持续 (col) 教文要(f)	(
□」このリーバーは暗ち1L24にを接続(SSL)が必要(E) 送信サーバー (SMTP)(()) 587		②[送信サーハー(SMTP)]に 587
□このサーバー(は暗号化された接続 (SSL) が必要(C)		と入力します
<u> </u>		
短い - 長い 1分		③[OK]ボタンをクリックします
 □サーバーにメッセージのコピーを置く(L) □サーバーから肖『除する(R) 10 ◆ 日後 □ 頂『除注済みアイテム]から肖『除されたら、サーバーから肖『除(M) 		

[次へ]ボタンをクリックします。

[完了]ボタンをクリックします。

電子メール アカウント		
	セットアップの完了	① [完了]ボタンをクリックします
	アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。	
	ウィザードを閉じるには、「完了」をクリックしてください。	
	/	
	〈戻る(图) 完了	

先ほど作成したアカウントを選択し、[既定に設定] ボタンをクリックします。[完了] ボ タンをクリックします。

電子メール アカウント 電子メール アカウント 選択したアカウントの	設定を変更したり、削除します。		×	①アカウントを選択します
以下の順番で各アカウントの 名前 mail.ドメイン名 pop.ドメイン名	D電子メールを処理します: 種類 FOP/SMTP(既定) POP/SMTP	変更(<u>)</u>) (追加(<u>A</u>)		
削除 限定 認定 ③ 上へ 処 下へ (D)			②[既定に設定]ボタンをクリック します	
新着電子メールの配信場用 個人用フォルダ	f(<u>い</u>):	<u>テータファイル@</u>		③[完了]ボタンをクリックします
		〈戻る(B) 完了	キャンセル	

ここまででアカウントの設定は終了です。 (メールの送受信をお試しください。)

Mail for MacOSX

Mail を起動し、[ファイル]から[アカウントを追加]をクリックします。

[アカウントを追加]画面が表示されます。[氏名]、[メールアドレス]、[パスワード]を入力し、 [続ける]ボタンをクリックします。

[受信用メールサーバ]を設定します。各項目を入力し、[続ける]ボタンをクリックします。

受信メールの認証に[パスワード]を選択し、[続ける]ボタンをクリックします。

[送信用メールサーバ]を設定します。[認証を使用]にチェックを入れ、[ユーザ名]、[パスワ ード]を入力します。

SSLを使用にチェックが入っていないことを確認し、[続ける]ボタンをくりっくします。

内容を確認し、[作成]ボタンをクリックします。

アカウントを追加	
アカウントの概要 アカウントの説明: user@a011.broada.jp 氏名: テスト翔太 メールアドレス: user@a011.broada.jp ユーザ名: user 受信用メールサーバ: a011p.broada.jp SSL: 切 送信用メールサーバ: a011s.broada.jp SSL: 切 アカウントをオンラインにする (?) キャンセル 反る 作成	① [作成]ボタンをクリックします

アカウントの設定が完了したら、引き続きメール送信時のセキュリティを設定します。[Mail] メニューより[環境設定]をクリックします。

送信用メールサーバ(SMTP)より[SMTP サーバリストを編集]を選択します。

送信用メールサーバ(SMTP)より[SMTP サーバリストを編集]を選択します。

